



マイパソコン学内印刷設定ガイド

2022年4月より、マイパソコンから学内のプリンターに印刷できるようになりました。初回のみ設定が必要です。各自で設定をおこなってください。

※ZERO スーパーセキュリティをご利用の方は、設定前に [5 ページ](#) をご確認ください。

設定の前に・・・

学内のプリンターに印刷するには、学修用 Wi-Fi (shinwa-u) に接続している必要があります。接続がまだの方は、[お申し込み](#)の上、学習教育総合センターまでお持ちください。フリーWi-Fi (ecip-wifi) では印刷できませんので、ご注意ください。

学修用 Wi-Fi
申込フォーム



目次

設定方法.....	1
印刷方法.....	3
残り枚数確認方法.....	4
ZERO スーパーセキュリティをご利用の方へ.....	5

設定方法

1. マイパソコンで任意のブラウザを開き、
[【https://mp.kobe-shinwa.ac.jp/】](https://mp.kobe-shinwa.ac.jp/) にアクセスします。




2. マイパソコンの OS を選択します。この先は、Windows のパソコンの設定方法について説明します。

Windows パソコンの方は「Windows」をクリック →3 へ




Mac パソコンの方は、「Mac OS」をクリックすると動画が開きます。動画の指示にしたがって、設定をおこなってください。


3. ダウンロードされたファイルを実行します。
※この画面はブラウザによって異なります。



4. セットアップ画面が開いたら、言語を選択して「OK」をクリックしてください。




5. 「同意する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




6. プリンターの一覧が表示されたら、すべてにチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

必要なプリンターだけ設定しても印刷できますが、すべてのプリンターの設定を済ませておくと、次回からどこでも印刷ができて便利です。



7. 学内で使用している、ご自身の ID とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。



8. 完了画面が表示されたら、設定完了です。「完了」ボタンをクリックして閉じてください。



印刷方法

印刷するときは、各アプリケーションの印刷画面からプリンターを選択してください。このとき違うプリンターを選択した状態で「印刷」ボタンをクリックすると、そちらから印刷されてしまいます。

プリンター名はよく確認してから、印刷するようにしてください。

一覧から、印刷したいプリンターを選択してください。

3号館	321教室	廊下側	PR-321-1
		窓側	PR-321-2
	322教室	廊下側	PR-322-1
		窓側	PR-322-2
3演2教室	—	PR-3en2-1	
332教室	廊下側	PR-332-1	
	窓側	PR-332-2	
図書館	マルチメディアルーム	—	PR-LIB-1
ラーニングcommons	T@M@	—	PR-LC-1



残り枚数確認方法

1. 任意のブラウザから【[PaperCut のログインページ](#)】にアクセスし、ご自身の ID とパスワードでログインします。



2. “残高”の項目で、現在の残り枚数を確認してください。



ZERO スーパーセキュリティをご利用の方へ

セキュリティソフト「ZERO スーパーセキュリティ」をご利用の方は、下記設定（各1回のみ）が必要です。

① プリンター設定前

ZERO スーパーセキュリティを一時的に停止

② 印刷前

"C:\Windows\System32\spoolsv.exe"を ZERO スーパーセキュリティの保護機能から除外

↓

③ ①、②を設定しても印刷できない方のみ

学内プリンターへの通信を許可する

① プリンター設定前

下記リンク先を参考に、ZERO スーパーセキュリティを一時的に停止します。

[すべての機能を一時的に停止するには？【スーパーセキュリティ】 | ソースネクスト \(sourcnext.com\)](#)

プリンター設定後は、**有効に戻すことを忘れないようにしてください。**

② 印刷前

下記リンク先を参考に、

"C:\Windows\System32\spoolsv.exe"のファイルを除外設定してください。

[特定のファイルやフォルダをウイルス検査対象からはずしたい【スーパーセキュリティ】 | ソースネクスト \(sourcnext.com\)](#)



③ ①、②を設定しても印刷できない方のみ

下記リンク先の手順 1~17 を参考に、ZERO スーパーセキュリティで学内プリンターへの通信を許可してください。

[プリンターやネットワーク端末、共有フォルダへアクセスできない【スーパーセキュリティ】 | ソースネクスト \(sourcnext.com\)](#)

上記操作をしても設定・印刷ができない方や、操作方法で分からない事がある方は、学習教育総合センター（3号館2階）までお問い合わせください。